
Instrukcja obsługi GX Log Viewer


Potrzebna aplikacja instaluje się razem z pakietem GX Works. Przy instalacji należy zaznaczyć opcję GX Log Viewer.

1. Uruchamiamy projekt do symulacji i włączamy symulację:




Ustawienie zmiennej Zadajnik na 0 w Watch spowoduje rozpoczęcie eksperymentu od początku.


2. Uruchamiamy GX Log Viewer i wybieramy opcję symulatora iQ-F i GX Simulator 3.




3. Następnie wybieramy przycisk Show Current Device Status i potwierdzamy wybór PLC przez OK.




4. Wpisujemy zmienne, które chcemy monitorować – należy podać adresy fizyczne sterownika (np. D0) oraz pamiętać o ustawieniu odpowiedniego typu zmiennej (np. Float).







- 5. Wciskamy przycisk Monitor Start i zamykamy dodatkowe okienka przez Close.
- 6. Monitoring zmiennych trwa.
- 7. Przechodzimy do GX Works 3 i ustawiamy zmienną Zadajnik na 0 w Watch.
- 8. Wracamy do Log Viewer i obserwujemy zachowanie się zmiennych.
- 9. Po wszystkich zmianach wartości warto zatrzymać monitoring przyciskiem STOP (kwadrat)




10. W celu lepszego wyświetlenia można automatycznie dostroić osie wartości przyciskiem




11. W celu lepszego wyświetlania można wybrać podziałkę skali czasu przyciskami + i –




Przykładowa symulacja procesu



Korzystanie z kursorów



W celu eksportu wyników należy zapisać plik *.txt



Ustawienie okresu próbkowania pomiarów. Należy ustawić wartość najmniejszego okresu próbkowania regulatora lub okresu odświeżania procesu.

Tool -> Real Time Monitoring Setting

